


## Gestión de esquemas personalizados

Presto dispone de una amplia colección de ventanas con datos en tablas, organizadas en esquemas, que son combinaciones de columnas o campos de datos.

Este documento describe cómo gestionar los esquemas que se hayan modificado para uso personal o de otros miembros de la organización.

### Columnas predefinidas

Para añadir, eliminar o reordenar las columnas de un esquema, utilice en el menú contextual la opción "Elegir columnas visibles".



#### *Elegir columnas visibles*

Los botones del centro permiten añadir o eliminar columnas, una a una o en su totalidad.

*Doble clic sobre un campo en las listas a la izquierda o a la derecha equivale a añadirlo o eliminarlo del esquema, respectivamente.*

Las columnas se pueden ocultar también de una en una, o seleccionando un grupo, usando el menú contextual sobre la cabecera, opción "Ocultar columna".

### Columnas personalizadas

Se pueden crear nuevas columnas, con valores calculados a partir de expresiones, con la opción "Insertar variables de usuario", descrita en la nota técnica "Crear y usar columnas personalizadas".

*Las columnas con contenidos introducidos por el usuario para cada concepto se describen en la nota técnica "Uso de variables".*

Las expresiones creadas para estas columnas se guardan automáticamente, con su nombre provisional, para reutilizarlas posteriormente. Aparecerán en la lista izquierda del generador de expresiones, bajo "Campos y expresiones".

### Compartir expresiones con otros usuarios

Las expresiones se guardan en el perfil de usuario, que es un archivo con la extensión "PrestoPerfilXml". El perfil de trabajo reside en el directorio de configuración del usuario, que puede ver en "ARCHIVO: Entorno de trabajo: Directorios: Configuración", por ejemplo:

C:\Users\MiUsuario\AppData\Roaming\Presto\

Este archivo se puede copiar, exportar e importar, lo que permite recuperar expresiones guardadas con anterioridad o distribuirlas a otros usuarios.

ARCHIVO: Exportar: Perfil de usuario

Seleccione, al menos, la opción "Campos y expresiones".

ARCHIVO: Importar: Perfil de usuario

Debe seleccionar el archivo donde está el perfil y el tipo de información a importar.

---

## Guardar y compartir esquemas

Una vez organizado un esquema en la forma deseada, podemos guardar la configuración para utilizarla posteriormente, por uno mismo o por otros usuarios.

### Guardar esquema de defecto

Esta opción del menú contextual en la cabecera guarda la configuración actual como esquema de defecto. Desde este momento, al activar "Restaurar esquema" aparecerá esta configuración, en lugar de la incluida por defecto en Presto.

### Guardar esquema en la obra

La configuración del esquema se guarda en la propia obra, como archivo asociado al concepto raíz. Para recuperarlo haga doble clic sobre el archivo, que aparecerá en la ventana de miniaturas.

### Recuperar esquema original

Permite recuperar la configuración del esquema instalada originalmente con Presto.

### Distribuir configuraciones de esquemas a otros usuarios

La definición de esquemas se guarda en archivos independientes en formato XML con el nombre de la ventana más el nombre del esquema, y la extensión ".PrestoLayout"

El nombre de archivo se puede cambiar, ya que la información necesaria para vincular la ventana y esquema figura internamente.

Exportar esquema

Opción del menú contextual en la cabecera del esquema, que guarda la definición en un archivo.

#### ARCHIVO: Exportar: Esquemas de defecto

Esta opción guarda las configuraciones de todos los esquemas en archivos individuales, que luego puede gestionar como desee.

#### ARCHIVO: Importar: Definición de esquema

Al importar un archivo con la definición de un esquema se sustituye el esquema que contiene, independientemente del esquema activo. Si se desea que la combinación importada actúe como esquema de defecto, es necesario acceder a ese esquema y usar la opción "Guardar esquema de defecto".

---

## Gestión de perfiles de usuario y esquemas de defecto

La labor de personalizar campos de usuario y esquemas adaptados a los usos y costumbres de una compañía puede ser realizada por un único usuario que posteriormente distribuye el resultado a los demás miembros. De esta forma se consigue una considerable reducción de costes de formación, implantación y explotación.

### Gestión de perfiles de usuario

Una vez diseñado un perfil de usuario, y tras generar los archivos correspondientes como se ha descrito, se pueden realizar las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Importar un archivo de perfil con "ARCHIVO: Importar: Perfil de usuario"	Las propiedades seleccionadas al importar se incorporan al perfil del usuario.
Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" en el directorio del usuario de Presto, "Entorno de trabajo: Directorios: Usuario"	Al abrir Presto, toma las propiedades del archivo copiado.
Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" en el directorio de la aplicación.	Para que se cargue por primera vez, debe eliminarse previamente el perfil del usuario. Al abrir Presto toma todas las propiedades del archivo copiado, y posteriormente quedan guardadas en el perfil.
Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" en el directorio "Data", y en una localización específica.	Para que se cargue por primera vez, debe eliminarse previamente el perfil del usuario. No debe existir un archivo de perfil en el directorio de la aplicación. Al abrir Presto toma la configuración de ventanas, expresiones y filtros definidos en el archivo copiado, y posteriormente quedan guardadas en el perfil.

## Gestión de esquemas de defecto

Una vez diseñada una determinada configuración de esquemas de defecto, y tras generar los archivos correspondientes, se pueden realizar las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Importar un archivo ".PrestoLayout"	Las propiedades seleccionadas al importar se incorporan al perfil del usuario.
Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio de configuración de Presto. "Entorno de trabajo: Directorios"	Al abrir Presto se actualizan las definiciones de esquemas de defecto que figuran en el archivo copiado.
Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio de la aplicación.	Debe eliminarse el archivo "Presto.PrestoLayout" del directorio de configuración de Presto. Al abrir Presto se actualizan las definiciones de esquemas de defecto que figuran en el archivo copiado, y posteriormente se guardan en él la definición de esquemas del usuario.
Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio "Data", y en una localización específica.	Deben eliminarse los archivos: · "Presto.PrestoLayout" del directorio de configuración. · "Presto.PrestoLayout" del directorio de la aplicación. Al abrir Presto, se actualizan las definiciones de esquemas de defecto que figuran en el archivo copiado, y posteriormente quedan guardadas en él la definición de esquemas del usuario.